

Инструкция как прошить пробник вер 6.1. на версию 6.1.1
Данная прошивка подходит только на пробники версии 6.1.
в прошивке исправлены функции детекции кан шины

Обновление прошивки. Прошивка на пробнике обновляется через wi-fi сеть. Для этого нужно:

- 1.Зарядить аккумулятор пробника
- 2.При выключенном пробнике замкнуть 2 контактные площадки обозначены стрелкой (это можно сделать любым металлическим предметом)и нажать кнопку включения. Пробник перейдет в режим обновления.
- 3 На дисплее будет написано название WI-FI сети и пароль от нее.
- 4 Создайте на вашем смартфоне точку доступа с этим названием сети и этим паролем.
5. Пробник подключится к этой сети и будет готов к прошивке.
6. С друго смартфона или компьютера подключитесь к этой же WI-FI сети и перейдите по ссылке <http://update/local>
7. В открывшемся окне выберите файл прошивки и нажмите кнопку *UPDATE*
8. Подождите пока пока пробник не перезагрузится.



При обновлении появится такая надпись